




RIETUMU
BANKA



Digipass

Kā sākt darbu ar ierīci Rietumu Digipass



1. Pārliedzinieties, ka ierīce, ko esat saņēmis, ir jauna - nospiežot taustiņu On / Off, parādīsies sveiciens „Welcome DIGIPASS 310”. Jebkuru citu paziņojumu gadījumā ierīci neizmantojiet!

2. Izdomājiet sešciparu PIN kodu. Tas jāievada divas reizes.

- Jūsu iestatītais PIN kods būs nepieciešams, katru reizi ieslēdzot ierīci.
- Četras reizes pēc kārtas nepareizi ievadot PIN kodu, ierīce kļūst lietošanai nederīga!
- Iestatīto PIN kodu vēlāk ir iespējams mainīt.

3. Uz ekrāna parādīsies izvēlne. Attiecīgās sadaļas izvēli veic, izmantojot taustiņus ar bultiņu attēlu, sadaļas apstiprināšana - ar taustiņu “OK” vai atbilstoša cipara nospiešanu.


Darba režīmi



Mainīt PIN kodu

Lai mainītu PIN kodu, izvēlieties izvēlnes sadaļā "Settings" apakšsadaļu "Change PIN".

Papildus izmantojamie taustiņi:

 dzēst simbolu, atgriezties galvenajā izvēlnē

 apstiprināt datu ievadi

„OTP” – One Time Password (Vienreizēja parole)

Vienreizējā parole, kas ir spēkā īsu laiku (2–3 minūtes). Vienreizējā parole tiek izmantota, pieslēdzoties internetbankai, vēršoties bankā pa tālruni, kā arī apstiprinot atsevišķus darījumus (konvertēšanu, maksājumus pēc šabloniem, piesakot kartes, depozītus, sūtot bankai vēstules un citus nefinanšu rīkojumus).

„Signature” (Paraksts)

Elektroniskais paraksts, kas satur rīkojuma galvenos parametrus. Tiek izmantots, lai autorizētu maksājumus trešajām personām, mainītu maksājumu limitus attālinātās vadības sistēmā, mainītu mobilā tālruņa numuru SMS ziņu saņemšanai un citu veidu rīkojumiem.

Piemērs darbam ar ierīci Rietumu Digipass



MAKSĀJUMA UZDEVUMS

Sūtītāja kods: LV22RTMB0000446805517

Summa: EUR 115 098.15

Saņēmēja kods: FR1420041010050500013M02606

- Atslēgas aprēķins (ieslēdziet ierīci, ievadiet PIN kodu, izvēlieties darba režīmu „Signature”)
- Ievadiet prasītos parametrus, apstiprinot tos ar pogu “OK”.

ACCOUNT: 446805517

- Sūtītāja konta pēdējie 9 cipari (ignorējot visas zīmes, kas nav cipari): LV22RTMB0000446805517

AMOUNT: 115098

- Summa bez decimāldaļām: 115098.15


CURRENCY: 2

- EUR valūtas kods no Valūtu kodu tabulas

BEN_ACCOUNT: 001302606

- Saņēmēja konta numura pēdējie 9 cipari (ignorējot visas zīmes, kas nav cipari): FR1420041010050500013M02606
- Esiet uzmanīgi! BEN_ACCOUNT vienmēr ierakstiet tikai to kontu, uz kuru jūs pārskaitāt līdzekļus!

Skaidras naudas izsniegšana



SUMMA: EUR 115 098.15

ACCOUNT: 446805517

- Sūtītāja konta pēdējie 9 cipari (ignorējot visas zīmes, kas nav cipari): LV22RTMB0000446805517

AMOUNT: 115098

- Summa bez decimāldaļām: 115098.15

CURRENCY: 2

- EUR valūtas kods no Valūtu kodu tabulas

BEN_ACCOUNT: 001302606

- Skaidrās naudas saņēmēja identifikācijas dokumenta numura pēdējie 9 cipari (ja to ir vairāk nekā 9) (ignorējot visas neciparu zīmes): 12AA34567

Operāciju limitu maiņa



VIENAS OPERĀCIJAS LIMITS: EUR 100 000.00

DIENAS LIMITS: EUR 500 000.00

ACCOUNT: 446805517

- Sūtītāja konta pēdējie 9 cipari (ignorējot visas zīmes, kas nav cipari): LV22RTMB0000446805517

AMOUNT: 500000

- Limita maksimālā summa bez decimāldaļām: 500000.00

CURRENCY: 2

- EUR valūtas kods no Valūtu kodu tabulas

BEN_ACCOUNT: 123456

- Rietumu ID numurs

Pārējie rīkojumi (kas nav maksājuma rīkojumi)



ACCOUNT: 01042021

- Aktuālais datums DDMMGGGG (bez punktiem vai atstarpēm)

AMOUNT: 1

- Vienmēr norādiet 1

CURRENCY: 2

- Vienmēr norādiet 2

BEN_ACCOUNT: 123456

- Rietumu ID numurs

Tabula „Valūtu kodi”

AUD	BYR	CAD	CHF	CZK	DKK	CNY
7	8	9	6	10	11	18
EUR	GBP	AMD	JPY	KZT	NOK	PLN
2	3	19	5	13	15	16
RUB	SEK	USD				
4	17	1				

Iegūtā atslēga derīga tikai tādām maksājuma uzdevumiem, kas atbilst aprēķinā izmantotajiem parametriem. Viena atslēga nevar tikt izmantota vairāku uzdevumu parakstīšanai. Ar šo atslēgu apstiprināto maksājuma uzdevumu bankai ir jāsaņem ne vēlāk kā vienas stundas laikā pēc atslēgas aprēķināšanas.